



## ProselfDisk 利用方法

ProselfDisk を利用すると、端末室のパソコンと同様にファイルサーバーの個人領域（S ドライブ）がエクスプローラーから操作できるようになります。


また、ProselfDisk を利用する際はインターネットの接続が必要となります。

**※貸出ノートパソコンは電源を落とすと設定がクリアされてしまうため、起動するたびに設定が必要となります。**

- ① タスクバーの  をクリックし、ProselfDisk のアイコン  で右クリックし、「設定」を選択します。



- ② 画面左下にある「追加」ボタンをクリックします。



③ 表示された「接続」タブに以下の情報を入力し、「OK」ボタンをクリックします。


- ・ 接続名：disk1（任意の文字列）
- ・ サーバーのアドレス：<https://prof.isc.senshu-u.ac.jp/>[情報科学センターのID]
- ・ ドライブレター：S:¥
- ・ ユーザーID とパスワードを記録する：チェック
- ・ ユーザーID：情報科学センターのID
- ・ パスワード：情報科学センターのパスワード

※以下の画面はユーザーID が e309991 の場合の入力内容です。

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Tabbed interface with '接続' (Connection) selected.
- '接続名' (Connection Name) field containing 'disk1'.
- 'サーバーのアドレス' (Server Address) field containing 'https://prof.isc.senshu-u.ac.jp/e309991'.
- 'ドライブレター' (Drive Letter) dropdown menu set to 'S:¥'.
- Checkbox '起動時に接続する' (Connect at startup) is unchecked.
- Checkbox 'ユーザーIDとパスワードを記録する' (Save user ID and password) is checked.
- 'ユーザーIDとパスワード' (User ID and Password) section containing:
  - 'ユーザーID' (User ID) field with 'e309991'.
  - 'パスワード' (Password) field with '\*\*\*\*\*'.
  - '接続テスト' (Test Connection) button.
- Checkbox 'クライアント認証を行う' (Perform client authentication) is unchecked.
- '証明書ファイル名' (Certificate file name) field is empty.
- '参照...' (Browse...) button next to the certificate field.
- Bottom buttons: 'OK', '適用' (Apply), and 'キャンセル' (Cancel).

- ④ タスクバーの  をクリックし、ProselfDisk のアイコン  で右クリックし、「接続」→「disk1（接続名）」を選択します。



- ⑤ 接続後は端末室のパソコンと同様に S ドライブとして操作することができます。  
ただし、**空き容量および合計サイズについては各ユーザーの値ではなく、ファイルサーバーの値が表示されている**ため間違えないようにしてください。

