

## SMB プリンタの登録 Windows10 設定編

### Windows10 の設定

以下の手順にしたがって、SMB プリンターを登録してください。

**この印刷方法は、専修大学の無線 LAN からのみ実施可能です。**

**ご自宅や公衆無線 LAN、モバイルデータ通信からの利用はできません。**




#### 補足

- Windows10 のバージョンにより設定画面が異なることがあります。
- IP プリント・ネットワークプリンターの設定手順の詳細については、Windows ヘルプまたは PC 付属のマニュアルを参照してください。
- 持込 PC での使用では事前にドライバーの入手が必要です。下記のプリンタドライバをダウンロードし、PC 上の任意のフォルダにダブルクリックして展開しておきます。  
【RPCS Basic ドライバー（カラー版） Ver.3.4.0.0】  
[http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr\\_ut\\_d/ipsio/history/w/bb/pub\\_j/dr\\_ut\\_d/4101034/4101034534/V3400/5207445/207445/history.htm](http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ipsio/history/w/bb/pub_j/dr_ut_d/4101034/4101034534/V3400/5207445/207445/history.htm)

A [スタート]ボタンを右クリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択します。

名前欄に「¥¥163.136.36.66」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。



- B ネットワーク資格情報の入力を求められますので、ユーザーID、パスワードを入力し [OK] ボタンをクリックします。

項目	説明
ユーザーID	「swin¥」につづけて情報科学センターのIDを入力
パスワード	情報科学センターのパスワード

このとき、「資格情報を記憶する」にチェックを入れることをお勧めします。  
※「資格情報を記憶する」にチェックを入れない場合、SMB 印刷を利用するたびに A の手順を実行する必要があります。


The screenshot shows a Windows Security dialog box titled "Windows セキュリティ" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "ネットワーク資格情報の入力". Below the heading, it says "次に接続するための資格情報を入力してください: 163.136.36.66". There are two input fields: the first contains "swin¥\*\*\*\*\*" and the second contains ten black dots. Below the input fields, it says "ドメイン: swin". There is a checkbox labeled "資格情報を記憶する" which is checked. At the bottom, there are two buttons: "OK" and "キャンセル".

認証に成功すると共有プリンターが表示されます。

C [vprinter]を右クリックし[接続]をクリックします。




D [スタートメニュー]を右クリックし、[コントロールパネル]を開き、ハードウェアとサウンド欄の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。



プリンターの一覧が表示されるので、「vprinter」が追加されていることを確認します。


- ・追加されている … これで終了です。印刷の際、「vprinter」を選択してください。
- ・追加されていない … 以降の手順 E~H を実行してください。

E デバイスとプリンター画面にて[プリンターの追加]をクリックします。



F [プリンターが一覧にない場合]をクリックします。

※自動検索が実行されますが、この手順においては、必要なプリンターが一覧に表示されませんので、自動検索完了前に [プリンターが一覧にない場合]をクリックしてかまいません。



- G [共有プリンターを名前で選択する]をクリックし、以下  
[¥¥163.136.36.66¥vprinter](#)  
 を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

← プリンターの追加

その他のオプションでプリンターを検索

少し古いプリンターを検索する(R)

共有プリンターを名前を選択する(S)

¥¥163.136.36.66¥vprinter

参照(R)...

例: ¥¥<コンピューター名>¥<プリンター名> または  
 http://<コンピューター名>/printers/<プリンター名>/.printer

TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)

Bluetooth、ワイヤレス、またはネットワーク検出可能プリンターを追加する(L)

ローカル プリンターまたはネットワーク プリンターを手動設定で追加する(O)

次へ(N) キャンセル


- H ユーザーID とパスワードを指定し、[OK]ボタンをクリックします。

項目	説明
ユーザーID	「swin¥」につづけて情報科学センターのIDを入力
パスワード	情報科学センターのパスワード

補足

- 次のように入力してください。  
 【例】ユーザーID : swin¥lz190999

- I 一覧から「RICOH RPCS Basic Color」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。  
※既にドライバーがインストールされている場合、本画面は表示されません。



ドライバーのインストールを開始します。

※製造元に「RICOH」を指定すると、一覧のプリンター項目で「RICOH RPCS Basic Color」が選択できます。

※持込 PC でドライバをダウンロードした場合は「ディスク使用(H)」をクリックし、「参照(B)」 から、ダウンロードしたフォルダ内の「Disk1」を指定します。

- J 必要に応じて、[通常使うプリンターに設定する]にチェックを付け、[完了]ボタンをクリックします。  
プリンタ登録が完了します。